

Kurzanleitung: Wie kann ich ein Update durchführen

Um Ihnen im Falle eines Updates die Einrichtung des neuen DC-Crunchers zu erleichtern, wurde ab Version 1.1 eine Update-Funktion integriert.

Diese neue Funktion überträgt alle individuellen Eingaben in die neue Datenbank. Davon betroffen sind die folgenden Informationen:

- Lizenzen
- Setup-Einstellungen
- Profile
- Profil-Feldzuordnungen
- Export- und Importinformationen
- Zugriffe

Gehen Sie zur Installation einer neuen DC-Cruncher-Version wie folgt vor:

Wichtig: Halten Sie sich genau an diese Reihenfolge!

1. Erstellen Sie eine Datensicherung der alten DC-Cruncher.accdb. Da die Informationen aus Ihrer alten DC-Cruncher-Version übernommen werden müssen, sollten Sie unbedingt ein Überschreiben der Version durch die neue DC-Cruncher-Version vermeiden.
2. Laden Sie sich die neue DC-Cruncher-Version im Download-Bereich, Rubrik „Updates“, von unserer Homepage. Speichern Sie die entzippte Datei in Ihrem DC-Cruncher-Verzeichnis.
3. Öffnen Sie die neue DC-Cruncher-Version. Bestätigen Sie eventuelle Sicherheitshinweise beim ersten Öffnen und melden Sie sich wie folgt an:

User: Admin
Passwort: Start\$12345

4. Ändern Sie das Startpasswort und melden Sie sich mit dem neuen Passwort und dem User „Admin“ an.
5. Gehen Sie ins Menü „Einstellungen“ und wählen Sie im linken Bereich den Menüpunkt „Update“.
6. Wählen Sie die in Punkt 1 erstellte Sicherungsdatei des alten DC-Crunchers aus und klicken Sie auf „Datenübertragung starten“. Im linken Bereich der Statuszeile wird der Fortschritt der Übertragung angezeigt.



Abbildung 1 - Update-Funktion

7. Wenn der DC-Cruncher eine „Fertig“-Meldung anzeigt, schließen Sie die Datenbank. Danach können Sie sich wieder mit Ihrer bisherigen User-Kennung und –Passwort anmelden.
8. Sollten Sie Verknüpfungen auf dem Desktop oder eine Batchverarbeitung eingerichtet haben, passen Sie ggf. den Dateinamen entsprechend an.
9. Fertig!